

УПУТСТВА ЗА КОРИСНИКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ФВМ

Корисници електронске поште ФВМ свом налогу могу приступати и путем наменских *e-mail* програма за десктоп/лаптоп рачунаре (*Outlook, Thunderbird...*) или одговарајуће апликације на телефону. За конфигурацију налога користите следеће параметре:

ДОЛАЗНА ПОШТА (две врсте налога)

1) IMAP налог - оставља примерак преузете поште на серверу; **препоручено за мобилне уређаје** или за кориснике који желе да приступају мејлу са више уређаја укључујући и *webmail*.

Сервер долазне поште: **mail.vet.bg.ac.rs**

За долазни порт пробајте редом једну од следеће две варијанте (може се десити да апликација ради са једном, али не и са другом комбинацијом):

а) порт 143 за **TLS (STARTTLS)** енкрипцију са прихватањем свих сертификата;

б) или порт 993 за **SSL** енкрипцију са прихватањем свих сертификата.

2) POP налог - подразумевано брише пошту са сервера након што је преузме на уређај(!!!) и она неће више бити доступна са других уређаја нити преко *webmail*-а осим ако се не промене подешавања самог програма.

Сервер долазне поште: **mail.vet.bg.ac.rs**

Долазни порт 995 за **TLS (STARTTLS)** енкрипцију са прихватањем свих сертификата;

ОДЛАЗНА ПОШТА (заједничко за обе врсте налога):

- сервер одлазне поште: **mail.vet.bg.ac.rs**

- **порт 587**

- енкрипција: **TLS (STARTTLS)** са прихватањем свих сертификата;

- слање порука захтева аутентификацију (штиклира се *Require sign-in* или нека слична опција)

У наставку можете погледати примере подешавања за поједине апликације.

85% 11:24

Incoming server settings

IMAP server
mail.vet.bg.ac.rs

Security
STARTTLS

Port
143

Username
itcentar

Authentication
Normal password

Password
.....

Auto-detect IMAP namespace

IMAP path prefix

Show only subscribed folders

Use compression on network:
 Mobile Wi-Fi Other

Next

84% 11:31

Outgoing server settings

SMTP server
mail.vet.bg.ac.rs

Security
STARTTLS

Port
587

Require sign-in.

Username
itcentar

Authentication
Normal password

Password
.....

Next

Пример подешавања IMAP налога у андроид апликацији K-9 mail (слично је и за остале генеричке апликације)

Add Account ✕

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

User Name:

Password:

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.

Automatically test account settings when Next is clicked

Mail to keep offline: All

Internet E-mail Settings ✕

General **Outgoing Server** Advanced

My outgoing server (SMTP) requires authentication

Use same settings as my incoming mail server

Log on using

User Name:

Password:

Remember password

Require Secure Password Authentication (SPA)

Internet E-mail Settings ✕

General **Outgoing Server** Advanced

Server Port Numbers

Incoming server (IMAP):

Use the following type of encrypted connection:

Outgoing server (SMTP):

Use the following type of encrypted connection:

Server Timeouts

Short Long 1 minute

Folders

Root folder path:

Sent Items

Do not save copies of sent items

Deleted Items

Mark items for deletion but do not move them automatically
Items marked for deletion will be permanently deleted when the items in the mailbox are purged.

Purge items when switching folders while online

*Подешавање IMAP налога у Microsoft Outlook апликацији за рачунаре (када се одабере опција за ручно конфигурисање). **Напомена:** због саме природе самопотписаних сертификата, Outlook захтева при сваком покретању да изнова потврдите да прихватате сертификат инсталиран на серверу!*